

## Содержание

|                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Примеры конфигураций различных моделей коммутаторов для подключения IP-телефонов ..... | 2 |
| <i><b>SNR-S2940-8G-v2</b></i> .....                                                    | 2 |
| <i><b>HPE V1910-48G</b></i> .....                                                      | 2 |

# Примеры конфигураций различных моделей коммутаторов для подключения IP-телефонов

## SNR-S2940-8G-v2

```
lldp enable
Interface Ethernet1/7
description Yealink T31 (305)
lldp transmit med tlv capability
lldp transmit med tlv networkPolicy
network policy voice tag tagged vid 2601
spanning-tree portfast
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2601
switchport trunk native vlan 3
```

## HPE V1910-48G

```
undo voice vlan security enable
voice vlan track lldp
lldp enable

interface GigabitEthernet1/0/1
description Yealink-T31(1-306-01)
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 2601
port trunk pvid vlan 25
undo voice vlan mode auto
voice vlan 2601 enable
stp edged-port enable
```

From:  
<http://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:  
<http://kb.nstu.ru/it:voip:switches?rev=1666842296>

Last update: **2022/10/27 10:44**

