

Содержание

Первоначальная настройка Для работы в сети приемной компании необходимо выполнить первоначальную настройку персональных компьютеров:

- Установить ключ продукта для активации через KMS-сервер(<https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/jj612867.aspx>):
NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
- Установить имя компьютера в соответствии с требованиями: «**camp-аббревиатура_факультета-номер_компьютера**» (camp-fpmi-01, camp-fen-05 и пр.)

Факультет автоматики и вычислительной техники (АВТФ)	camp-avtf
Факультет летательных аппаратов (ФЛА)	camp-fla
Механико-технологический факультет (МТФ)	camp-mtf
Факультет мехатроники и автоматизации (ФМА)	camp-fma
Факультет прикладной математики и информатики (ФПМИ)	camp-fpmi
Факультет радиотехники и электроники (РЭФ)	camp-ref
Физико-технический факультет (ФТФ)	camp-ftf
Факультет энергетики (ФЭН)	camp-fen
Факультет бизнеса (ФБ)	camp-fb
Факультет гуманитарного образования (ФГО)	camp-fgo
Аспиранты	camp-asp
Институт дистанционного образования (ИДО)	camp-ido
Институт социальных технологий и реабилитации (ИСТР)	camp-istr

- Установить все необходимые драйвера, в том числе и на периферийные устройства (принтеры).
- Ввести компьютер в Корпоративную доменную систему corp.nstu.ru используя учетные данные, согласованные с ЦИУ используя DNS-сервера контроллеров домена в публичной сети НГТУ (**217.71.131.252** и **217.71.129.163**). В момент подключения персонального компьютера к сети приемной компании установить все сетевые настройки в **автоматический** режим.
- Произвести поиск обновлений и установить все доступные на день развертывания.

From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

https://kb.nstu.ru/camp:install_os?rev=1653028959

Last update: **2022/05/20 13:42**

