Содержание

Система 1С: Финансовое планирование и БГУ 2
Подключение к системе 1С в НГТУ 2
Настройка ПК для работы с 1С 3
1. Настройка межсетевого экрана 3
2. Настройка прокси сервера 3
3. Установка сертификатов безопасности для доступа к 1С 4
1. Загрузите два сертификата из центрального хранилища по ссылкам: 4
2. Импортируйте сертификаты в хранилище локального компьютера. Откройте командную строку Windows (cmd) от имени Администратора, прейдите в каталог с загруженными файлами сертификатов и выполните следующие команды: 4


Система 1С: Финансовое планирование и БГУ

1c@corp.nstu.ru - техническая поддержка
Файл подключения 1С
Инструкция по подключению и работе с системой

Специалистами ООО «Бизнес Системы» подготовлено руководство пользователя комплексной системы финансово-хозяйственной деятельности. Ответственным сотрудникам от ЦФО, пользователям «1С. Финансовое планирование» рекомендуется ознакомиться с подразделами 3.1.2 Заявки на закупку, 3.3.3 Планирование и 3.4.1 Фактические данные. Документ расположен в каталоге «Закупки товаров работ и услуг. Финансовое планирование» главной страницы библиотеки нормативных документов

Подключение к системе 1С в НГТУ

1. Сохранить приложенный RDP файл (1С-ФП-БГУ.RDP)
2. Запустить его двойным щелчком и в появившемся окне нажать «Подключить»



3. При подключении использовать данные от единой учетной записи (логины вида **фамилия@corp.nstu.ru**, логин и пароль от корпоративной почты, личного кабинета) Если попытка подключения завершилась неудачно, то системному администратору подразделения необходимо выполнить настройку операционной системы в соответствии

с инструкцией (см. стр. 2)

4. На рабочем столе запускаем «1С: Предприятие». В появившемся окне выбираем информационную базу «*Финансовое планирование*» или «*Бухгалтерия государственного учреждения*». Выбираем из списка фамилию пользователя и вводим предоставленный Вам на обучение пароль (либо пароль, который Вы самостоятельно изменили). В случае если система просит изменить пароль, необходимо выполнить эту процедуру.
5. Дальнейшая работа в Системе финансового планирования описана в Методических рекомендациях.
6. В случае возникновения проблем с подключением и дальнейшей работы в системе, а также при утере логина или пароля от системы 1С, просим обращаться по электронной почте 1c@corp.nstu.ru.

Внимание! Если в течение одного часа Вами не было выполнено ни одного действия в 1С, сеанс работы автоматически прекращается. Все не сохраненные данные будут потеряны. Потребуется повторное подключение по вышеуказанной процедуре и повторный ввод данных.

Настройка ПК для работы с 1С

1. Настройка межсетевого экрана

Разрешить на межсетевом экране вашего подразделения исходящие соединения к хосту **rds.ciu.nstu.ru** на сетевой порт HTTPS (TCP:*443*), а также UDP:*3391*.

Пример для межсетевого экрана **Linux (iptables)**:

```
# iptables -A FORWARD -p tcp –d rds.ciu.nstu.ru –dport 443 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -p udp –d rds.ciu.nstu.ru –dport 3391 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD –state RELATED,ESTABLISHED –s rds.ciu.nstu.ru -j
ACCEPT
```


Пример для межсетевого экрана Windows 2008 R2 (Advanced Security Firewall):

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (HTTPS-in)" dir=in
action=allow enable=yes protocol=tcp remoteip=217.71.131.244 remoteport=443
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (HTTPS-out)" dir=out
action=allow enable=yes protocol=tcp remoteip=217.71.131.244 remoteport=443
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (RDP-in)" dir=in
action=allow enable=yes protocol=udp remoteip=217.71.131.244 remoteport=3391
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDS (RDP-out)" dir=out
action=allow enable=yes protocol=udp remoteip=217.71.131.244 remoteport=3391
```

2. Настройка прокси сервера

Если для доступа в интернет используется прокси-сервер (в противном случае не нужно ничего делать, переходите к пункту 3), то впишите исключение для адреса **rds.ciu.nstu.ru**.

Для этого зайдите «***Панель управления*** » — «***Свойства браузера*** » — «***Подключения*** ». Перейдите в «***Настройка сети*** » — «***Дополнительно*** ». Впишите исключение используя в качестве разделителя “;”.



3. Установка сертификатов безопасности для доступа к 1С

1. Загрузите два сертификата из центрального хранилища по ссылкам:

Сертификат корневого центра сертификации (NSTU CORP Root Certification Authority): corp.nstu.ru_RootCA.crt
Сертификат подчинённого выписывающего центра сертификации (NSTU CORP SubCA SHA256): corp.nstu.ru_SubCA.crt

2. Импортируйте сертификаты в хранилище локального компьютера. Откройте

командную строку Windows (cmd) от имени Администратора, прейдите в каталог с загруженными файлами сертификатов и выполните следующие команды:

```
> certutil.exe -addstore Root corp.nstu.ru_RootCA.crt
> certutil.exe -addstore CA corp.nstu.ru_SubCA.crt
```

From:
https://kb.nstu.ru/ - **База знаний НГТУ НЭТИ**

Permanent link:
https://kb.nstu.ru/it:1c?rev=1742899259

Last update: **2025/03/25 17:40**