


Содержание

Инструкция по настройке The Bat 2


[Главная](#) > [Цифровые сервисы](#) > [Корпоративная почта](#) > Инструкция по настройке The Bat

Инструкция по настройке The Bat

1. Чтобы добавить почтовый ящик корпоративной почтовой системы НГТУ в The Bat! необходимо запустить мастер создания нового почтового ящика, для этого нажмите «Ящик» → «Новый почтовый ящик...» в верхнем меню программы.



2. Введите название ящика – это имя, которое он будет иметь внутри программы The Bat, например можно указать свое ФИО или адрес электронной почты. Заполните поля Электронный адрес и пароль вашими корпоративными учетными данными и нажмите «Далее»



3. Для входящей почты укажите протокол **IMAP**, адрес сервера **mail2.nstu.ru**, безопасное соединение на спец.порт (TLS), а сам порт **993**

Создание нового почтового ящика

Входящая почта

Для получения почты использовать

IMAP - Internet Mail Access Protocol v4

POP - Post Office Protocol v3

Для сервисов с поддержкой OAuth (Gmail, Mail.ru, Yahoo и др.) необходим перезапуск

Проверить!

Authenticatед

Адрес сервера: mail2.nstu.ru

Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS)

Порт: 993 По умолчанию

Имя пользователя: t.teste

Пароль:

< Назад Далее > Отмена

4. Для исходящей почты указываем сервер **mail2.nstu.ru**, Безопасное соединение на стандартный.порт(STARTTLS) и порт **587**

Создание нового почтового ящика

Исходящая почта

Адрес сервера исходящей почты (SMTP): mail2.nstu.ru

Соединение: Безопасное на станд. порт (STARTTLS)


Порт: 587 По умолчанию

Мой сервер SMTP требует аутентификации

Проверить!

< Назад Далее > Отмена

5. Готово. Почтовый клиент должен начать загрузку писем находящихся в вашем почтовом ящике.



From:
<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:
<https://kb.nstu.ru/it:mail:thebat?rev=1650426669>

Last update: **2022/04/20 10:51**

