


# Содержание

**Настройки датасета** ..... 2

# Настройки датасета

Каждый датасет после создания можно изменить. У выбранного датасета в столбце **Действия** выбираем значок карандаша.



На вкладке **Источник** можно просмотреть текущий источник данных. Редактирование на вкладке защищено от случайного изменения. На вкладке **Показатели** можно настроить показатели (метрики) датасета. Метрики используются для выполнения операций с набором данных (т.е. применяются более чем к одной строке), например, с агрегатными функциями в Pivot-таблицах.

Чтобы добавить показатель нажмите кнопку **+ ДОБАВИТЬ ФИЛЬТР**. В новой строке в поле **Показатель** введите название метрики, которое будет отображаться в списке. В поле **Метка** введите название, которое будет отображаться в конструкторе графика. **Выражение SQL** должно содержать агрегатные или иные функции. Корректность выражения не проверяется в данном окне. Слева по нажатию на **▶** у каждой метрики можно раскрыть область дополнительных параметров, ввести описание, **формат вывода данных**, информацию об оценке данных и предупреждающее сообщение (появляется в поле выбора метрики в конструкторе графиков). Чтобы удалить строку с метрикой, нажмите справа **🗑**.

Показатель	Метка	Выражение SQL	ИЗМЕНЕНО
<b>+ &lt;new metric&gt;</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Изменено
<b>ОПИСАНИЕ</b>			<b>ДЕТАЛИ СЕРТИФИКАЦИИ</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>ФОРМАТ ОЗ</b>			<b>WARNING</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>

From:

<https://kb.nstu.ru/> - База знаний НГТУ НЭТИ

Permanent link:

[https://kb.nstu.ru/superset:work\\_in\\_superset:datasets:dataset\\_settings?rev=1690772053](https://kb.nstu.ru/superset:work_in_superset:datasets:dataset_settings?rev=1690772053)

Last update: **2023/07/31 09:54**

